無線 LAN 接続サービス設定手順

（macOS 12.6.4 Web 認証 編）

2024.02.01 版

情報基盤本部 ネットワーク推進部

目　　次

1. MIND WEB認証ネットワークの設定 3

2. TCP/IPの設定 6

3. WEBブラウザの設定 9

4. WEBページの閲覧 11

5. トラブル時には 12

6. ネットワークの接続および障害に関する問い合わせ先 13

7. 参考 URL 14

1. MIND Web 認証ネットワークの設定

本マニュアルでは、macOS でMIND Web認証(共通認証システムアカウント、MINDモバイルアカウントで利用可能)を利用する設定方法について説明します。

① パソコンに無線用の電源スイッチが付いている場合は ON にしてください。(図1-1)
※無線用の電源スイッチはPCによって場所が違います。

図 1-1 無線 LAN 機能スイッチ

② デスクトップ右上に表示されている、無線LANのアイコンをクリックします。(図1-2)



図 1-2 無線 LAN アイコンの選択

③ 使用可能な無線LANの一覧が表示されますので、[0001_MIND_web]を選択します。
(図1-3)



(注)コンピュータのハードウェアが
対応している無線方式の違いにより
802.11b/g 方式、802.11n 方式、
802.11ac 方式 いずれかで接続されます。

図 1-3 使用可能な無線 LAN の一覧

④ パスワード(暗号鍵)を入力し、[接続]をクリックします。(図1-4)
暗号鍵は[http://www.meiji.ac.jp/mind/wireless/local/]に掲載されていますので
事前にご確認ください。

図 1-4 「0001_MIND_web」への接続

⑤ 接続が完了すると、無線LANアイコンをクリックした後に「0001_MIND_web」に接続されたことが確認できます(図1-5)

図 1-5 「0001_MIND_web」の接続状態の確認

⑥　認証画面が自動的に表示された場合は、共通認証システムアカウント(お持ちでない方は、MINDモバイルアカウント)のログイン名とパスワードを入力して[Sign in]ボタンをクリックします。
(図1-6)

図 1-6 「共通認証システムアカウント」の入力

[Sign in]をクリック後、Webページの閲覧が可能であれば設定完了です。

認証画面が表示されない場合は、次項 2. TCP/IPの設定 へ進みます。

2. TCP/IP の設定

① デスクトップ左上の「アップルマーク」をクリックし表示されるメニューから「システム環境設定」を選択します。(図2-1)



図 2-1 「システム環境設定」の選択

② 「システム環境設定」のウィンドウから、「ネットワーク」を選択します。(図2-2)

図 2-2 「ネットワーク」の選択

③　「ネットワーク」のウィンドウが表示されますので「Wi-Fi」をクリック後[詳細]を選択します。(図2-3)



図 2-3 「ネットワーク」から詳細の選択

④　「Wi-Fiの詳細」のウィンドウが表示されますので、[TCP/IP]のタブをクリックします。(図2-4)

図 2-4 「Wi-Fi の詳細」からの TCP/IP タブの選択

⑤　Wi-FiのTCP/IP情報が表示されますので、以下の値を確認します。

IPv4の設定　:DHCPサーバを使用
IPv4アドレス:172.16.XXX.XXX（XXXは数字が入ります）

上記のように表示されていれば「TCP/IP」の設定に問題はありません。(図2-5)
[OK]ボタンをクリックしてウィンドウを閉じます。

図 2-5 「TCP/IP の詳細」ウィンドウ

3. WEB ブラウザの設定

※本マニュアルでは「Safari 17.1」を例に説明します。

① Safariを起動し「Safari」のプルダウンメニューから[環境設定]をクリックします。
(図3-1)



図 3-1 「Safari の環境設定」の選択

② 「環境設定」の「一般」タブが表示されますので、以下を入力します。(図3-2)
ホームページ：http://www.meiji.ac.jp/



図 3-2 「環境設定の一般」ウィンドウ

③　[詳細]タブをクリックし、画面下部「プロキシ」の[設定を変更...]ボタンをクリックします。(図3-3)



図 3-3 「詳細タブ」→「設定を変更」の選択

④　「構成するプロトコルを選択:」にて、いずれの項目も選択されてないことを確認します。[OK]ボタンをクリックし、ページを閉じます。(図3-4)



図 3-4 「プロキシ」の設定ウィンドウ

⑤　以上で「Safari 17.1」の設定は完了です。次項「4. のウェブページの閲覧」へ進んでください。

4. Web ページの閲覧

明治大学のwebページを閲覧してみます。

① WEBブラウザを起動します。

② Web認証画面が表示されます。(図4-1)
「共通認証システムアカウント(お持ちでない方はMINDモバイルアカウント)」のログイン名とパスワードを入力して[Sign in]ボタンをクリックして下さい。
※認証画面が表示されない場合、再読み込みを数回行って下さい。

図 4-1 「Web 認証」ログイン画面

③ 認証が成功すると、明治大学のウェブページが表示され、サイト内の閲覧が可能となります。(図4-2)

図4-2 明治大学Webページ

④ Webブラウザに登録しているブックマーク等のページにアクセス可能かご確認ください。
不具合が起きる場合は、5. トラブル時には をご確認ください。

5. トラブル時には

下記にトラブル対処方法を示します。



6. ネットワークの接続および障害に関する問い合わせ先

駿河台キャンパス：

駿河台サポートデスク

場所：駿河台１２号館　７階
電話：０３－３２９６－４２８６（内線：４２８６）

メディア支援事務室

場所：駿河台１２号館　７階
電話：０３－３２９６－４４３８（内線：４４３８）

和泉キャンパス：

和泉サポートデスク

場所：和泉メディア棟　１階
電話：０３－５３００－１１９０（内線：１１９０）

和泉メディア支援事務室

場所：和泉メディア棟　１階
電話：０３－５３００－１１８９（内線：１１８９）

生田キャンパス：

生田サポートデスク

場所：生田中央校舎　５階
電話：０４４－９３４－７７１１（内線：７７１１）

生田メディア支援事務室

場所：生田中央校舎　５階
電話：０４４－９３４－７７１０（内線：７７１０）

中野キャンパス：

中野サポートデスク

場所：低層棟　４階
電話：０３－５３４３－８０７２（内線：８０７２）

中野キャンパス事務室

場所：低層棟　３階
電話：０３－５３４３－８０６０（内線：８０６０）

7. 参考 URL

明治大学 Web ページ	https://www.meiji.ac.jp/
MIND Web ページ	https://www.meiji.ac.jp/mind/
情報基盤本部	https://www.meiji.ac.jp/isc/
各キャンパス窓口連絡先	https://www.meiji.ac.jp/mind/support/office.html
MIND モバイルアカウント手続き	https://www.meiji.ac.jp/mind/mobile-account/